

MÉLANGE DE PRODUITS CHIMIQUES:

Utilisez de l'eau distillée pour tous les mélanges.

RÉVÉLATEUR: Mélangez le paquet dans 800 ml d'eau chauffée à 45 degrés C (113 F). Remuez jusqu'à la dissolution puis remplissez pour faire 1 litre.

BLANCHIMENT: Mélangez le paquet dans 800 ml d'eau chauffée à 38 degrés C (100F). Remuez jusqu'à la dissolution puis remplissez pour faire 1 litre.

FIXATEUR: Mélangez le paquet dans 800ml d'eau chauffée à 45 degrés C (113F) et remplir jusqu'à 1 litre.

DÉVELOPPEMENT: Réchauffez le révélateur, le blanchiment et le fixateur à 39°C / 102°F.

Pour le traitement Jobo ou machine - Réchauffez le révélateur, le blanchiment et le fixateur à 38C / 100F.

Chaque produit chimique peut être réutilisé jusqu'à ce que la capacité de 16 rouleaux soit atteinte.

RÉVÉLATEUR: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **3 minutes et 30 secondes** se soient écoulées. Pour le traitement Jobo ou machine - **3 minutes**

RINÇAGE: Échangez l'eau trois fois.

BLANCHIMENT: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **3 minutes** se soient écoulées.

RINÇAGE: Remplacez l'eau trois fois.

FIXATEUR: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **3 minutes et 40 secondes** se soient écoulées.

RINÇAGE: Échangez l'eau pendant **5 minutes**.

Pour réduire les taches d'eau, laver avec l'agent mouillant Slick-200 avant le séchage

Accrochez le film pour qu'il sèche dans un endroit sans poussière.

Bouchez toutes les bouteilles et conservez-les à température ambiante.



C-41 PROCESSING FOR 3 BATH 16 ROLL KIT

WARNING: This kit contains chemicals that may be harmful if misused, keep out of the reach of children

Equipment required:
Timer, thermometer, processing tank or processor, 3 1 liter chemical containers, graduate cylinder, water bath, gloves, mask and eye protection.

Flic Film Inc
107B Morrison Road
Longview, Alberta
Canada, T0L 1H0
flicfilminc@gmail.com

MIXING CHEMICALS:

Use distilled water for all mixing.

DEVELOPER: Mix package into 800ml of water heated to 45 degrees C (113F). Stir until dissolved, then fill to make 1 liter.

BLEACH: Mix package into 800ml of water heated to 38 degrees (100F). Stir until dissolved, then fill to make 1 litre.

FIXER: Mix package into 800ml of water heated to 45 degrees C (113F) and fill to 1 litre.

DEVELOPING: For inversion processing - Warm Developer, Bleach and Fixer to 39C/102F.

For Jobo or machine processing - Warm Developer, Stop Bath, Bleach and Fixer to 38C/100F

Each chemical can be re-used until the capacity of 16 rolls is reached.

DEVELOPER: Fill tank, invert continuously for 10 seconds, then four inversions every 30 seconds until **3 minutes and 30 seconds** have elapsed.

For Jobo or machine processing – **3 minutes**

RINSE: Exchange water three times.

BLEACH: Fill tank, invert continuously for 10 seconds, then four inversions every

30 seconds until **3 minutes** have elapsed.

RINSE: Exchange water three times.

FIXER: Fill tank, invert continuously for 10 seconds, then four inversions every 30 seconds until **3 minutes 40 seconds** have elapsed.

RINSE: Exchange water for **5 minutes**.

For reduced water spotting, wash with Slick-200 Wetting Agent before drying

Hang film to dry in a dust free location.

Stopper all bottles and store at room temperature.



TRAITEMENT C-41 POUR KIT 16 ROULEAUX

AVERTISSEMENT: ce kit contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs en cas de mauvaise utilisation, gardez hors de la portée des enfants

Matériel nécessaire:

Minuterie, thermomètre, cuve de traitement ou processeur, 3 conteneurs de produits chimiques de 1 litre, cylindre gradué, chiffon en microfibre, bain-marie, gants, masque et protection oculaire.

Flic Film Inc
107B Morrison Road
Longview, Alberta
Canada, T0L 1H0
flicfilminc@gmail.com